



使用说明

泽大云联APP V1.0

杭州泽大仪器有限公司

下载 APP

Download

用【浏览器】扫描右侧二维码
下载【泽大云联】
手机App软件



注册账号

Register an Account


打开【泽大云联】APP，在登录界面点击【账号注册】，会弹出泽大仪器微信公众号的二维码，用微信扫码关注【泽大仪器】公众号，然后在【泽大服务】→【个人中心】→【泽大云联账户管理】里面注册账号，如下图所示。



添加设备

Add Device

登录账号后（登陆时请授予全部相关权限），点击界面右上角的扫描图标，扫码添加方糖记录仪设备（设备二维码会在设备的标签上展示，二维码格式为S/N:xxxxxxxxx MAC:xxxxxxxxxxxxxx）。





- (1) 点击【搜索图标】输入设备名称或者MAC地址可自动搜索指定设备；
- (2) 可分别查看【运行中的设备】，【停止记录的设备】和【离线的设备】；

数据查看和配置

Data Viewing and Configuration

添加完设备后，点击设备列表中的设备可连接该设备，查看该设备的详情和数据（首次连接设备要【更新数据】之后才能看到该设备的数据），如下图所示。



详细操作见下页

更新数据： 下载方糖记录仪的历史数据

数据分享： 分享已下载的历史数据（分享前先选择时间段，可通过EXCEL,PDF,CSV三种格式分享，格式可在app首页【我的】→【分享管理】选项中进行设置）

设备属性： 查询设备SN号和设备名称；设置公司名称、产品名称、货物编号、运单号和车牌号这些货运信息

设备配置： 查看【历史记录条数】（最大60000）；设置【历史记录间隔】（1s到24小时可配）、【启动模式】、【停止模式】、【温度报警开关和上下限值】和【湿度报警开关和上下限值】

定时启动	预设一个时间点，让设备在该时间点自动启动记录。（该时间点必须在当前时间之后）
按键启动	通过长按设备启/停按键3秒使设备启动记录
按键停止	通过长按设备启/停按键3秒使设备停止记录
先进先出	存储数据的内存用满后，最先记录的数据会被擦除，让出内存空间给新的数据
记满停止	在设置成这个模式的时候，一旦设备存储数据的内存用完后，设备会自动停止记录
定时停止	预设一个时间点，让设备在该时间点自动停止记录。（该时间点必须在当前时间点和定时启动时间点之后）

设备分享： 通过微信分享设备信息给其他人

固件信息： 查询设备硬件版本号和软件版本号

删除设备及其他

Delete Devices and Others

在APP首页【我的】页面里面，如下图所示，可进行如下操作：

分享管理： 设置分享设备历史数据时文档的格式（EXCEL、PDF和CSV三种格式可选）

设备管理： 进入设备管理界面后，长按设备图标可删除已添加的设备，在此界面还可以查看共享成员名单（就是共享同一台设备信息的人员名单）

关于我们： 查看公司官网地址

在线升级： 查看APP当前版本并在线升级APP版本



联系我们



官方微信公众号

官方网址: <http://www.zjuee.com>

售后热线: 400-900-2988

感谢您的观看

杭州泽大仪器有限公司